Jogos de PS3 por Pen ou Disco Externo (Formato JB Folder)

1-Criar uma pasta chamada GAMES (Letras todas maiúsculas) na Pendrive ou Disco Externo e copiar os jogos de PS3 todos para dentro dessa pasta.

2-Inserir a Pen ou Disco Externo na PS3, e iniciar o “Instalador webMAN MOD”.

3-Assim que a PS3 reiniciar, entre na pasta “Meus Jogos” e depois “PLAYSTATION 3”, escolha o jogo e prima X, após ter escolhido, o jogo estará disponível no menu principal para jogar.

Caso não tenha conseguido:

-Experimente entrar no multiMAN ou mmCM e veja se aparece lá os jogos.

-Verifique se a Pen ou Disco Externo estão em formato Fat32 ou em formato exFat.

-Verifique se a pasta GAMES tem as letras todas maiúsculas e está criada na raíz da Pendrive ou Disco Externo, e se os jogos estão todos dentro dessa pasta.

-Experimente conectar a Pendrive ou Disco Externo a outra entrada USB.

Jogos por Pendrive ou Disco Externo (em formato PKG)

1-Sacar qualquer jogo (em formato .pkg) e copiar para a raíz da Pendrive ou Disco Externo.

2-Inserir a Pendrive ou Disco Externo na PS3, e entrar em “Package Manager”, depois em “Instalar ficheiros PKG”, e por último em “Standard”, e aí está o jogo para instalar.

3-No fim de instalado, estará pronto a ser jogado.

Caso os PKG não apareçam na pasta Standard:

-Verifique se a Pendrive ou Disco Externo estão em formato Fat32 ou em formato exFat.

-Verifique se os jogos/ficheiros estão em formato .pkg

-Experimente desconectar o cabo que carrega o comando da consola, pois poderá estar a “roubar” energia à consola, e com isso impedirá a leitura da pendrive.

-Experimente conectar a Pendrive ou Disco Externo a outra entrada USB da PS3.

Grupo PS3

Download Jogos

Download Jogos Grupo 1

Download Jogos Grupo 2